

1. アプリを開く



AndroidのスマートフォンもしくはタブレットでGmailアプリ  を開いてください。

2. 画面右上のプロフィール画像をタップします。



プロフィール画面内「別のアカウントを追加」をタップしてください。

3. メールのセットアップ画面で「その他」を選択します。



4. メールアドレスを入力します。



弊社よりお送りしているお客様シートに記載されているメールアドレスを入力してください。

メールアドレス入力後は画面右下の「次へ」をタップしてください。


5. アカウントの種類を選択します。



受信メールサーバーの種類を選択してください。

POP3方式、IMAP方式どちらでも選択可能です。

6. メールパスワードを入力します。



お客様シートに記載されたメールパスワードを入力してください。メールパスワードは大文字小文字を識別します。

メールパスワード入力後は画面右下の「次へ」をタップしてください。

7. 受信サーバーの設定をします。

- ユーザー名、パスワード
既に入力されたメールアドレスが追記されてい
ます。
- サーバー
お客様シートに記載されている受信メールサー
バーの内容を入力します。
(自動的に入力されている内容では受信ができ
ません)
- POP3
pop.mx○.canvas.ne.jp ポート:110
- IMAP
imap.mx○.canvas.ne.jp ポート:143
- サーバーからメールを削除
「受信トレイから削除したとき」を選択します。

8. 警告メッセージが表示された場合

警告メッセージが表示された場合は「設定
を編集」をタップします。

9. 受信サーバーの設定

受信サーバーの設定

このアカウントを追加するには、ポートやセキュリティの種類を更新してみてください。

ユーザー名
w110872001@mx5.canvas.ne.jp

パスワード
なし

SSL/TLS
SSL/TLS (証明書をすべて承認)

STARTTLS
STARTTLS (証明書をすべて承認)

なし
メールのセキュリティは保証されていません

サーバーからメールを削除
受信トレイから削除したとき

次へ

セキュリティの種類は「なし」をタップ後画面右下の「次へ」をタップします。

10. 送信サーバーの設定をします。

送信サーバーの設定

ログインが必要

ユーザー名
.....@mx5.canvas.ne.jp

パスワード
.....

SMTPサーバー
smtp.mx5.canvas.ne.jp


ログインが必要は右に○があることを確認してください。

■ユーザー名、パスワード
既に入力されたメールアドレスが追記されています

■SMTPサーバー
お客様シートに記載されている送信メールサーバーの内容を入力します。
(自動的に入力されている内容では送信ができません)

SMTPサーバー名を入力後画面右下の「次へ」をタップしてください。

11. 警告メッセージが表示された場合



警告メッセージが表示された場合は「設定を編集」をタップします。


12. 送信サーバーの設定



セキュリティの種類は「なし」を選択しタップ後画面右下の「次へ」をタップしてください。

※ポート 587 は「サブミッションポート」となります。

13. アカウントのオプションを選択します。



選択内容はお客様の任意となります。
画面右下の「次へ」をタップしてください。

14. 名前を入力し設定完了となります。



アカウント名、名前はお客様で任意で
設定可能となります。
名前はメールを送信した際、宛先に
差出人名として表示される内容となり
ます。
入力後画面右下の「次へ」をタップ
してください。

15. アカウント切り替え手順



画面右上のプロファイル画像をタップすると、追加したアカウントが表示されるのでアカウント左のプロファイル画像枠をタップしてください。