

1. 「設定」を開く



Wi-Fi・インターネットに接続されていることを確認し、ホーム画面で「設定」をタップします。

2. メール設定を開く



「設定」画面が表示されるので、「メール」をタップします。

3. メール設定




「メール」画面が表示されるので、「アカウント」をタップします。

4. アカウントの追加



「アカウント」画面が表示されるので、「アカウントを追加」をタップします。

5. アカウントの種類を選択します。



「アカウントを追加」画面が表示されるので、「その他」をタップします。

6. 新規アカウント設定



「新規アカウント」画面が表示されるので、お客様シート参照して各項目を設定し、「次へ」をタップします。

- 名前
メールの宛先に差出人として表示される差出人名を入力します。
- メール
メールアドレスを入力します。
- パスワード
メールパスワードを入力します。
- 説明
受信トレイなどに表示されるアカウント名を入力します。

7. 受信サーバーの種類



The screenshot shows the '新規アカウント' (New Account) screen. At the top, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel) on the left and '次へ' (Next) on the right. Below these are two radio button options: 'IMAP' and 'POP'. The 'POP' option is selected and highlighted with a red rectangular box. Below the radio buttons is a '名前' (Name) input field with a blurred placeholder.

「POP」をタップします。

※IMAPをご利用される場合は「IMAP」をタップします。

8. 受信メールサーバ・送信メールサーバの設定



The screenshot shows the '新規アカウント' (New Account) screen with the 'POP' option selected. At the top right, there is a '保存' (Save) button highlighted with a red box. Below the radio buttons are fields for '名前' (Name), 'メール' (Email) with a 'メールアドレス' (Email Address) placeholder, and '説明' (Description) with a '任意のアカウント名' (Optional account name) placeholder. At the bottom, there are two sections for server configuration, both highlighted with red boxes:

- 受信メールサーバ (Incoming Mail Server):**
 - Host名 (Host Name): POPサーバ (POP Server)
 - ユーザ名 (User Name): メールアドレス (Email Address)
 - パスワード (Password): ●●●●●●
- 送信メールサーバ (Outgoing Mail Server):**
 - Host名 (Host Name): SMTPサーバ (SMTP Server)
 - ユーザ名 (User Name): メールアドレス (Email Address)
 - パスワード (Password): ●●●●●●

メールサーバーの各項目を設定し、「保存」をタップします。

■ 受信メールサーバ

Host名：お客様シート記載のPOPサーバの項目(IMAPの場合はIMAPサーバ)

ユーザ名：メールアドレスを入力

パスワード：メールパスワード

■ 送信メールサーバ

Host名：お客様シート記載のSMTPサーバの項目

ユーザ名：メールアドレスを入力

パスワード：メールパスワード

9. ポップアップメッセージ



「SSLで接続できません」とポップアップメッセージが出ます。
「はい」をタップします。

10. アカウントの詳細設定



「アカウント」画面に戻りますので、新しく作成されたアカウントをタップします。

11. 送信メールサーバ（SMTPサーバ）の詳細設定



アカウント情報の画面が表示されるので、「送信メールサーバ」の「SMTP」をタップします。

12. 送信サーバーの選択



「SMTP」画面が表示されるので、「プライマリサーバ」をタップします。

13. 送信メールサーバの詳細設定を入力します。



キャンセル smtp.mx●.canvas.ne.jp **完了**

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.mx●.canvas.ne.jp

ユーザ名 メールアドレス

パスワード ●●●●●●

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 587

プライマリサーバの設定画面が表示されるので、以下の各項目を設定し、「完了」をタップします。

サーバ：オンにする
SSLを使用：オフにする
認証：パスワード
サーバポート：587

※サーバポート 587 は「サブミッションポート」となります。

14. 疎通確認（実際の通信による正常性確認）



※ 検証中

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.mx●.canvas.ne.jp

「検証中」と表示されますので、そのままお待ちください。

※画面が変わるので数十分かかる場合がございます。

「検証中」から画面が進まない場合、「設定」アプリを一度終了し、再起動してください。

再起動後はメール設定を確認してください。


※その後の手順もそのままお進みいただくことで、設定を完了できます。

15. 送信メールサーバの詳細設定の完了



「SMTP」画面に戻りますので、画面左上のアカウント名をタップします。

16. 受信メールサーバの詳細設定



アカウント情報の画面に戻りますので、「詳細」をタップします。


17. 受信メールサーバの詳細設定を入力します。



「詳細」画面が表示されますので、各項目を設定し、画面左上のアカウント名をタップします。

- SSLを使用：オフにする
- 認証：パスワード
- サーバから削除：する(IMAPでは表示されません)
- サーバポート：
110(POPの場合)
143(IMAPの場合)

18. 受信メールサーバの詳細設定の完了



アカウント情報の画面に戻ります。画面右上の「完了」をタップし、以上で設定が完了です。