


作成したホームページを公開しよう

Windows「FFFTP」を利用した設定

スペースレンタルサービスとは

- ・自分のホームページを公開できるスペースをご提供するサービスです。
- ・スペースレンタルサービスをご利用いただく場合は、お申込みが必要です。
- ・ホームページの会員情報ログイン(会員サポートログイン) から、お客様シートに記載されている会員ID・会員パスワードを入力し、ログインを行ってからお手続きください。
- ・お手続きの際、「登録内容」はメモに記入するなど大切に保存し、設定の際にご参照ください。
- ・お客様のホームページアドレスは以下のURLになります。

http:// .canvas.ne.jp/ /ディレクトリ名
ディレクトリ名はお客様にてご指定いただけます。 は弊社指定となります。




FFFTPについて

- (1) 「FFFTP」はフリーソフトウェアです。
- (2) 【ソフト名】FTPクライアント FFFTP Ver 1.92a
【著作】Copyright(C) 1997-2005 曾田
- (3) ソフトウェアの提供サイトや雑誌などの付録CD-ROMなどから入手してください。
- (4) 当ソフトウェアの使用条件は変更されることがあります。ご利用は、利用者各自の責任の範囲内をお願いいたします。


インターネットでFFFTP ver1.92a 実行ファイルをダウンロード、インストール後、クライアントソフトとして起動してください。お客様のスペースレンタルサービスの設定内容は、「お客様シート」またはホームページから「登録内容」をご確認ください。ホームページから「登録内容」を変更された場合は、変更された「登録内容」をメモに記入するなど大切に保存し、設定の際にご参照ください。

アップロード

- 1 実行ファイル「FFFTP.exe」のアイコンをマウスでダブルクリックしてください。




- 3 「ホストの設定」画面の「ホストの設定名」「ホスト名」「ユーザー名」「パスワード/パスフレーズ」を入力してください。



チェックはせず、空欄にしてください。

- 2 「ホスト一覧」画面の「新規ホスト」をクリックしてください。



- (1) ホストの設定名:
お客様にて自由に決めて入力
- (2) ホスト名(アドレス):
スペースレンタルサービスのホスト名を入力
(例) .canvas.ne.jp
- (3) ユーザ名:
スペースレンタルサービスの
アカウント名(FTPアカウント)を入力
- (4) パスワード/パスフレーズ:
スペースレンタルサービスの
パスワード(FTPパスワード)を入力

作成したホームページを公開しよう

- 4 「ホストの設定」画面の「高度」のタブを選択し、「LISTコマンドでファイル一覧を取得」にチェックが入っていることを確認してください。



カチッ
マウスポインタを合わせてクリック


ホスト設定したアイコンが「ホスト一覧」に表示されます。

- 5 「ホスト一覧」の接続ボタンをクリックし、設定した接続先にログインしてください。画面下に「ファイルの一覧の取得は正常終了しました。」と表示されていることを、確認してください。




カチッ
マウスポインタを合わせてクリック

- 6 画面下に「ファイルの一覧の取得は正常終了しました。」と表示され、右側のフレームに、ファイルがアイコンとして表示されます。表示されましたら、サーバーへの接続は成功です。



- 7 左側のフレームに表示されているのが、クライアント側(利用者のパソコン)のファイルです。右側のフレームが、接続したサーバーのファイルです。「バイナリ転送モード」を選択し、左側のフレームから、アップロードしたいファイルを、右側のフレームの中にドラッグ&ドロップしてください。転送が始まり、終了すると、右側のフレームに、転送したファイルがアイコンで表示されます。表示されましたら、サーバーへのファイル転送(FTP)成功です。




アップロードされた内容を

「<http://.canvas.ne.jp/> /ディレクトリ名/ファイル名」で確認してください。

ダウンロードとファイルの削除

ダウンロード

左側のフレームに表示されているサーバーのファイルから、クライアント側(利用者のパソコン)にダウンロードするファイルを選んで、ダウンロードボタンを押してください。コマンドメニューの「ダウンロード」を選択いただいても、ダウンロード可能です。



カチッ
マウスポインタを合わせてクリック

ファイル削除


左側のフレームに表示されているサーバーのファイルから、削除するファイルを選んで削除ボタンを押してください。コマンドメニューの「削除」を選択頂くか、Deleteキーを押していただいても、削除可能です。



カチッ
マウスポインタを合わせてクリック

機能の詳細

機能の詳細については、ヘルプの「目次」を押していただき、ヘルプを参照してください。



カチッ
マウスポインタを合わせてクリック

作成したホームページを公開しよう

Macintosh「Fetch」を利用した設定(Fetchソフトは有料です)

OSのバージョンによって画面が異なる場合がございます。

アップロード

新規接続の設定

- 1 実行ファイル「Fetch」のアイコンをマウスでダブルクリック(もしくは、メニューバーの「ファイル」→「新しい接続」)し、起動してください。




- 2 「ホスト」「ユーザー名」「パスワード」を入力してください。




- (1) ホスト(接続先):
スペースレンタルサービスのホスト名を入力(例) .canvas.ne.jp
- (2) ユーザー名:
スペースレンタルサービスのアカウント名(FTPアカウント)を入力
- (3) パスワード:
スペースレンタルサービスのパスワード(FTPパスワード)を入力
- (4) ディレクトリ:
入力する必要はありません。
- (5) マウスポインタを合わせてクリック

- 3 メニューバーから「カスタム」「初期設定」を選択し、初期設定を行なってください。



- (6) 「Upload」タブをクリック
- (7) テキストを選択
- (8) 生データ(Rawdata)を選択



- (9) 「Misc」タブをクリック
- (10) 「ISOコード変換をする」にチェックが入っていないことを確認してください。
チェックが入っている場合は、チェックを外してください。
- (11) 最後に「OK」をクリックして、「新規接続 設定の終了」です。


ファイルのアップロード

- 4 接続に成功すると、次の画面が表示されます。




- (12) 送信(put)をクリック

- 5 コンテンツのあるディレクトリに移動します。



- (13) 必要なコンテンツを選択して、「開く」をクリック

- 6 次の画面が表示されます。




- (14) 送信(put)するときのファイル名を聞いてきます。
ここではindex.htmlのままOKです。
- (15) OKをクリックすると、ファイルの転送が開始されます。

アップロードされた内容を「http://.canvas.ne.jp/ /ディレクトリ名/ファイル名」で確認してください。

ファイルの削除

- 1 削除したいファイルのディレクトリを表示させ、削除したいファイルをクリックし、選択してください。



- 2 メニューバーから「リモート」「ディレクトリやファイルを消す」を選択してください。



- 3 ファイルを消去していいかと聞かれますので「消去」をクリックしてください。

