


## 1. アプリを開く

AndroidのスマートフォンもしくはタブレットでGmailアプリ  を開いてください。

## 2. メールアカウントの設定画面を開きます。

 メールを検索

 設定

メール画面左上の三本線のアイコンをタップし、左下に表示された設定をタップしてください。

### 3. アカウントの選択



設定済のDoCANVASアカウントを  
タップします。

### 4. 受信設定

サーバーの設定

受信設定

ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの設定

設定画面が開くので、「受信  
設定」をタップします。

## 5. 同期オプション画面が開くので設定が正しくされているか確認します。



同期オプション

ユーザー名  
■■■■■■■■@mx.■.canvas.ne.j

パスワード  
.....

サーバー  
pop.mx.■.canvas.ne.jp

ポート  
110

セキュリティの種類  
なし  
メールのセキュリティは保証されていません  
サーバーからメールを削除  
受信トレイから削除したとき

キャンセル 完了

ユーザー名：メールアドレス  
パスワード：メールパスワード

サーバー：受信メールサーバー名  
(お客様シート記載)

ポート：110(POP3)  
143(IMAP)

セキュリティの種類：なし

確認、修正後「完了」をタップしてください。

## 6. 送信設定

### 送信設定

ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定

設定画面が開くので、「送信設定」をタップします。

## 7. 同期オプション画面が開くので設定が正しくされているか確認します。



同期オプション

ログインが必要

ユーザー名  
\*\*\*\*\*@mx\*.canvas.ne.jp

パスワード  
\*\*\*\*\* ×

SMTP サーバー  
smtp.mx\*.canvas.ne.jp

ポート  
587

セキュリティの種類  
なし  
メールのセキュリティは保証されていません

キャンセル 完了

ユーザー名：メールアドレス  
パスワード：メールパスワード

サーバー：送信メールサーバー名  
(お客様シート記載)

ポート：587  
セキュリティの種類：なし

※ポート 587 は「サブスクリプションポート」となります。

確認、修正後「完了」をタップしてください。